

CentOS/RHEL7 RESET root Password

Wenn das aktuelle root Passwort nicht mehr bekannt ist, so muss dies zurücksetzt werden.

- Im Bootloader Standarteintrag editieren und bei „**Linux16**“ (**am Ende**) **rd.break** eintragen.
→> mit **CTRL + X** booten
- System root mit **RW** mounten: →> **mount -o remount,rw /sysroot**
- In richtiges Root System wechseln. →> **chroot /sysroot**
- Passwort neu setzen: →> **passwd root** » (Neues PW 2x eingeben)
- SELinux relabeling (beim nächsten boot) veranlassen: →> **touch /.autorelabel**
- System neustarten: →> **exit** →> **reboot**

Last update: **2017/06/08 09:37**