

CentOS / RHEL7 RESET root Password

Wenn das aktuelle root Passwort nicht mehr bekannt ist, so muss dies zurücksetzt werden.

1. Im Bootloader Standarteintrag editieren und bei „Linux16“ (**am Ende**) **rd.break** eintragen.
→> mit **CTRL + X** booten
2. System root mit **RW** remounten: →> **mount -o remount,rw /sysroot**
3. In richtiges Root System wechseln. →> **chroot /sysroot**
4. Passwort neu setzen: →> **passwd root** » (Neues PW 2x eingeben)
5. **SELinux relabeling** (beim nächsten boot) veranlassen: →> **touch /.autorelabel**
6. System neustarten: →> **exit** →> **reboot**

The root password should now be resettet!

<http://www.elinuxbook.com/how-to-reset-forgotten-root-password-in-rhel-7/>



Last update: **2017/09/26 21:58**